BOOTSTRAPfASHION

Schnittmuster für eine individuelle Passform # 89246
DIY KLEIDERFORM ARM OPTION
NÄHANLEITUNG

© BootstrapFashion.com 2021

Stoffempfehlung

1. Aussenstoff, nicht-stretch, mit guter Festigkeit, z.B. Polsterstoffe

2. Gewebtes Bügelvlies

© BootstrapFashion.com 2021

NAHTZUGABE

Füge deinen Schnittmusterteilen jeweils eine Nahtzugabe von 1 cm zu.

Wenn dein Schnittmuster nur eine Konturlinie hat, dann ist keine Nahtzugabe enthalten, diese musst du vorher oder während des Zuschnitts hinzufügen

Empfohlende Nahtzugabenbreite: 1cm.

Ausschneiden der Schnittmusterteile:

Zunächst musst du alle Schnittteile ausdrucken und auf deinem Stoff ausbreiten (der ist typischerweise 90 cm oder ca. 140 cm breit). Jetzt kannst du erkennen, wie viel Stoff du insgesamt für dein Projekt benötigst. Vergiss nicht, auf die Kennzeichnung der Schnittteile zu achten. Manche müssen zweimal ausgeschnitten werden.

Einige Musterteile liegen im Bruch, dies ist auf dem Schnittmuster gekennzeichnet.

Übertrage alle Pfeile, Knipse und Passzeichen auf deinen Stoff.

WIE VIEL STOFF BRAUCHE ICH?

Stoffverbrauch kalkulieren

1. Schnitt ausdrucken und zusammen kleben
2. Wie breit ist dein Stoff (wenn er im Bruch liegt)?
3. Bevor du Stoff kaufst, nimm dir ein Bettlaken und falte ihn auf die entsprechende Breite
4. Lege darauf all deine Schnittteile
5. Achte auf den Fadenlauf
6. Nun kannst du messen, wie viel Stoff du brauchst

TIPP: Für Stoffe mit einer "Richtung" (z.B. Samt, Kord, Kunstpelz, etc.) oder mit Schimmer oder Glanz (z.B. Satin, Charmeuse, Trikot, etc.) solltest du die Schnittteile immer in eine Richtung auslegen.

Layout ohne Richtung



Layout in eine Richtung



BOOTSTRAP FASHION
www.bootstrapfashion.com

MATERIAL:

1. Aussenstoff 0,80 m
2. Gewebtes Bügelvlies 0,80 m
3. fester Karton 0,2 sq.m.
4. Vlies 0,20 m
5. Polyesterfaserfüllung: 0,4 kg für kleine Größen bis 0,8 kg für große Größen

© BootstrapFashion.com 2021

SCHNITTMUSTERTEILE:

Verstärkter Aussenstoff:

1. Armlochdeckel, 1 x zuschneiden
2. Oberer, äußerer Ärmel. 1 x zuschneiden
3. Unterer, äußerer Ärmel, 1 x zuschneiden
4. Oberer, innerer Ärmel, 1 x zuschneiden
5. Unterer, innerer Ärmel, 1 x zuschneiden
6. Schulterklappe, 1 x zuschneiden
7. Handgelenk, 1 x zuschneiden

Bügelvlies:

1. Armlochdeckel. 1 x zuschneiden
6. Schulterklappe, 1 x zuschneiden

fester Karton:

8. Armlochkarton, 1 x zuschneiden
9. Handgelenkkarton, 1 x zuschneiden

© BootstrapFashion.com 2021

Technische Zeichnung:



© BootstrapFashion.com 2021

Musterauflage:



WICHTIGE HINWEIS:

1. Achte beim Nähen auf die verschiedenen Passzeichen, diese müssen identisch sein und beim Stecken/ Nähen übereinstimmen. Im gesamten Schnittmuster werden verschiedene Passzeichen verwendet. Dies geschieht, um den Konstruktionsprozess zu verdeutlichen und zu vereinfachen.
2. Alle Passzeichen die auf der Nahtlinie angegeben sind, solltest du mit einem kleinen Schnitt in die Nahtzugabe kennzeichnen.
3. Das Schnittmuster ist leicht negative entworfen, dies ist so gewollt, da beim Füllen der Schneiderbüste sich der Stoff etwas ausdehnt.

TIPP 1: Messe während des Füllens der Kleiderbüste immer wieder den Umfang. Um den Umfang zu reduzieren, entferne etwas Poly-Fill, bis der richtige Umfang erreicht ist. Wenn du mehr Poly-Fill hinzufügen möchtest, wird der Stoff etwas gedehnt und die Füllung dichter.
TIPP 2:

1. Nutze einen schmalen 2 - 2,2 mm Geradstich an deiner Nähmaschine.
2. CInnen und Aussennähte, Rundungen einschneiden und nach Anleitung zurück schneiden.
3. Bügel alle Nähte gut aus.

© BootstrapFashion.com 2021

Um ein Einlaufen zu vermeiden, wasche den Aussenstoff und das Bügelvlies, beachte dabei die Herstellerangaben.

Bügel das Bügelvlies vor dem Zuschnitt auf.

© BootstrapFashion.com 2021

NÄHANLEITUNG:

1. OPTIONAL: Falte das Papierschnittteil entlang der angegebenen Linien und mache kleine Einschnitt entlang der Falte, um die Möglichkeit zu haben, die Linie später auf den Stoff zu übertragen.Schneide die Teile zu.Siehe Fotos unten.

© BootstrapFashion.com 2021



2. OPTIONAL: Du kannst auch die angegebenen Linien mit der Hand durch Papierteil und Stofflage heften. Diese Umrisse zeigen die Position der Mittel- und Innennähte der Armhülse. Siehe Foto



© BootstrapFashion.com 2021

3. Stecke die vorderen Nähte der Ober- und Unterteile und nähe sie, beachte die Passzeichen (einzelnes Dreieck).

Schneide im Winkel die Ellbogennaht ab und bügel die Nähte auf. Siehe nächstes Foto.

© BootstrapFashion.com 2021

4. Stecke und nähe die Ellbogennähte, schneide die Nahtzugabe etwas zurück und bügel sie auf. Nähe den Schulterabnäher.

© BootstrapFashion.com 2021

5. OPTIONAL:Nähe die gehefteten Ellbogenlnien mit einem Zick- Zack Stich nach. Achte darauf das die Ellbogen- und Schulternähte beim Steppen offen bleiben.

© BootstrapFashion.com 2021



6. Stecke und nähe die rückwärtige Naht, achte auf die Passzeichen (doppeltes Dreieck). Bügel die Nähte auf

7. Nähe eine Stütznaht 8 mm entfernt von der Stoffkante in die untere Ärmelkante. Schneide die Stoffkante vorsichtig bis zur Naht ein.

© BootstrapFashion.com 2021

Stecke das Handgelenkschnittteil an die Armunterseite und achte auf die Passzeichen sie treffen auf die vorderen und hinteren Nähte.

Klebe den Karton für das Handgelenk mit doppelseitigem Klebeband fest. Schneide die Nahtzugabe auf ca. 5 mm zurück

© BootstrapFashion.com 2021

8. Drücke das Handgelenk in die Armabdeckung und bilde eine Mulde. Stopfe den Arm fest von der Armunterseite bis zum Armloch aus, (linke Armseite ist aussen) und schiebe dabei gleichzeitig den Arm heraus. So dass der Arm gut gefüllt ist und mit der rechten Stoffseite außen ist.

© BootstrapFashion.com 2021

9. OPTIONAL: Um die Schulterlinie auf die Schulterklappe zu übertragen, kannst du diese vorher heften und von der rechten Seite des Aussenstoffs mit einem Zick- Zackstich nachnähen.



10. Nähe die Außenschulterklappe und die Futterschulterklappe rechts auf rechts entlang der Kurvennaht zusammen.

© BootstrapFashion.com 2021

Schneide die Nahtzugabe auf 5 mm vorsichtig zurück.

Lege die Nahtzugabe nach innen auf die Futterseite und steppe sie knapp ab, drehe es auf rechts und bügel die Kante gut aus.



© BootstrapFashion.com 2021

11. Hefte das Außenlochstoffteil und das Futterlochstoffteil des Armlochdeckels links auf links zusammen. Achte dabei auf die Passzeichen. Hefte die Armlochkante an die Schulterklappe.



Schneide die Nahtzugabe der Schulterklappe alle 1,5 cm ein.



© BootstrapFashion.com 2021

12. Stecke die Vorderseite des Armlochdeckels auf die Futterseite de Schulterklappe, die Passzeichen treffen aufeinander und nähe es. Entferne die Heftfäden.

© BootstrapFashion.com 2021

13. Verbinde die Schulterklappe mit der Seite des oberen äußeren Ärmels und stecke es passend mit den Passzeichen fest. Den oberen Teil des Armlochs kannst du jetzt nähen.



© BootstrapFashion.com 2021

14. Drehe die Schulterklappe aus dem Armloch heraus.

© BootstrapFashion.com 2021

Schiebe den zugeschnittenen Karton für das Armlochzwischen die zwei Stoffteile, beachte die Passzeichen.

© BootstrapFashion.com 2021

Hefte oder stecke den unteren Teil des Armlochs fest und nähe vorsichtig entlang der Kante.

© BootstrapFashion.com 2021

15. Stopfe den Rest der Armform durch die entstandene Öffnung bis es eine gute, feste Form ergibt.

Die Öffnung wird mit Handstichen sauber und akkurat mit kleinen Stichen genäht.

© BootstrapFashion.com 2021

Stecke den genähten Arm mit der Schulterklappe auf die Kleiderform, so dass die Schulterlinien auf die Schulternaht der Kleiderform treffen. Nähe dieses mit Handstichen (doppelter Faden) an die Kleiderform.

© BootstrapFashion.com 2021

These instructions were graciously translated by

Katrin

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeVnC1nVY-BhyzegwHDkz3w
- Instagram: @thisiskachi

Marit K.
Baerbel F.
Susanna S